# パソコン設定ガイド

### 目 次

インターネットご利用の前に ・・・・・・・・・2
設定前に必要なもの・・・・・・・・・・・・・3
VolP-TAとパソコンの接続について ・・・・・・4
Windows 8 インターネット接続手順・・・・・・5~11
Windows 8 Webブラウザ設定手順 ・・・・・・12~15
Windows 8 メール設定手順 ・・・・・・・16~22
Windows 7 インターネット接続手順・・・・・・23~26
Windows 7 メール設定手順 ・・・・・・・・27~32
Windows VISTA インターネット接続手順 ・・・・33~36
Windows VISTA メール設定手順 ・・・・・・37~46
Windows XP インターネット接続手順 ・・・・・47~50
Windows XP メール設定手順 ・・・・・・・51~54
MacOS X インターネット接続手順・・・・・55~56
インターネットに接続しよう ・・・・・・・・・57
VolP-TAの状態確認 ••••••• • 58
T-ONUの状態確認 ••••••••59

### インターネットご利用の前に

#### ID・パスワードの管理

ID やパスワードは、お客様の大切な情報です。他人には知られないように大切に保管してください。

#### 個人情報の取り扱いに注意

本名、住所、電話番号、メールアドレスなど、自分や他人の個人情報はインターネットの掲示板等に不用意に書き込まないようにしましょう。また、ショッピングサイトなどでクレジット番号等プライバシーに関わる情報を入力する際は、くれぐれもご注意ください。

#### コンピュータウィルスに注意

コンピュータウィルスとは、人の手によって作られた不正なプログラムです。コンピュータウィルスに感染すると、パソコンが動かなくなる、大切なデータが盗まれるなど被害が考えられます。また、自分のパソコンがウィルスに感染したのに対策をとらず、他人のパソコンに感染を広げてしまった場合、賠償の責任を負う可能性があります。

- 対策 1:ウィルス駆除ソフトウェアを使って、ウィルスの駆除または感染を未然に防ぎましょう。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、ウィルス対策ソフトウェアのインストールをお勧めします。また、日々新しいウィルスが発見されていますので、定期的にウィルス駆除のチェックファイルを更新してください。
- 対策2:メールの添付ファイルや、知らない宛先から来たメールをむやみに開かないようにしましょう。怪しいホームページからソフトウェア等のデータをダウンロードする際もご注意ください。
- 対策3:ブラウザ、メールソフトなどは、セキュリティ強化のためにアップデートが行われています。提供者のホームページなどをチェックしてアップデートすることをお勧めします。

#### 光インドアケーブルの取り扱いに注意

屋外から宅内の T-ONU を繋ぐケーブルは、光ケーブルです。曲げたり折ったりすると、破損する恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。




光インドアケーブル



T-ONU

### 設定前に必要なもの

登録証



※インターネットメールの設定をする際に必要となります。

ご自身がお使いのパソコン




LAN ケーブル




ペパソコンと VoIP-TA を接続する際に必要となります。

### VoIP-TAとパソコンの接続について

①LANケーブル、電話回線ケーブル、アース線を取り付けます。



②電源ジャックを接続し、本製品の電源を投入します。



### <Windows® 8 インターネット接続手順>




- ・事前にAdministrator権限のあるユーザーアカウントでログオンして下さい。
- ・本説明の画面は、Windows® 8 のカテゴリ表示のものです。 表示の切替については、お使いのパソコンの取扱説明書をお読みください。



① "スタート"画面の左下隅で右クリックし、コントロールパネルを選択します。




② "コントロールパネル" 画面が開いたら、ネットワークの状態とタスクの表示をクリックします。



③ "ネットワークと共有センター"画が開いたら、

**アダプターの設定の変更**をクリックします。




④左図のように、ご利用のアダプター 名がついたアイコンが既に存在する場合は、インターネットがご利用可能な 状態になっています。

ローカルエリア接続 は、イーサネット アイコン)をダブル クリックします。




⑤ローカルエリアの接続状態を確認します。"ローカルエリア接続の状態"画面が 開いたら、プロパティをクリックします。



⑥ "ローカルエリア接続のプロパティ" 画面が開きます。

[接続の方法]欄に使用するLANアダ プタが選択されていることを確認しま す。

次に構成をクリックします。



⑦デバイスの状態を確認します。

#### [デバイスの状態]欄に


"このデバイスは正常に動作しています。" と表示されていることを確認します。

これ以外の表示の場合、LANアダプタが正常に動作していない可能性があるので、パソコンメーカーにお尋ねください。


OKをクリックします。



8 ⑤の "ローカルエリア接続の状態" 画面に戻りますので、再度プロパティ をクリックします。



⑨ "ローカルエリア接続のプロパティ"
画面が開いたら、[この接続は次の項目を使用します]欄の中の "インターネット プロトコルバージョン4(TCP/IPv4)"を選択した状態で、プロパティをクリックします。




⑩ "インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ"画面が開いたら[IPアドレスを自動的に取得する]にチェックが入っていることを確認します。

※IP アドレス欄に数値が入っている場合、念のためにメモした上で[IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れてください。

次に、[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]にチェックが入っていることを確認して、詳細設定をクリックします。



① "TCP/IP 詳細設定" 画面が開いら、 [IP アドレス]欄に"DHCP 有効"と表示されていることを確認します。




②次に[DNS]タブをクリックします。 "プライマリおよび接続専用の DNS サフィックスを追加する"と"プライ マリ DNS サフィックスの親サフィッ クスを追加する"にチェックを入れま す。

"この接続のアドレスを DNS に登録 する"にチェックがないことを確認し たら、OK をクリックします。


"TCP/IP のプロパティ"画面に戻るので、OK をクリックし、すべてのウィンドウを 閉じる もしくは X で閉じてください。

以上で設定は完了です。

#### ※正常に接続ができているか確認する



(3) ⑤の "ローカルエリア接続の状態" 画面で、詳細をクリックします。



【Windows 8 インターネット接続手順】

- ④ "ネットワーク接続の詳細"画面が 開きます。
- IP アドレスの取得状況が表示されます。
- "DHCP 有効" …はい
- IPv4 IP アドレス…192.168.0.\* になっていますか?
- IPv4 サブネットマスク… 255,255,255,0

になっていれば正常な通信状態です。 正常に取得できていれば、閉じるをク リックして終了します。

※IPv4 IP アドレスが 169.や 0.0.0.0 のときは IP アドレスが取得できていない状態ですので、③の"ローカルエリア接続の状態"画面の下段にある 診断 をクリックして、表示された原因を解決してみてください。

### <Windows® 8 Web ブラウザ設定手順>

#### (1) Web ブラウザについて

Web ブラウザはインターネット上にある様々な Web コンテンツを表示・閲覧するためのソフトウェアです。現在、インターネットで主に利用されている Web ブラウザとしては、様々なものがありますが、ここでは Microsoft Internet Explorer の設定について記述します。

#### (2) Internet Explore r 10 の設定



- ・Windows 8 ではInternet Explorer 10 が推奨環境となっております。
- ・IE をお使いにならない方は設定不要です。



① "スタート"画面の左下隅で右クリックし、コントロールパネルを選択します。




② "コントロールパネル"画面が開いたら、 ネットワークとインターネットをクリックします。

#### 【Windows 8 Web ブラウザ設定手順】



③ "ネットワークとインターネット" 画面が開いたら、インターネットオプションをクリックします。



④ [接続]タブをクリックし、LAN の 設定ボタンをクリックします。


"ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定"にダイヤルアッ プの設定がある場合は、[ダイヤルしな い]を選択してください。

⑥ ローカル エリア ネットワーク (LAN	の設定
自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にして  「定を自動的に検出する(A)  「動構成スケリプトを使用する(S)  アドレス(R):	
プロキシ サーバー  LAN にプロキシ サーバーを使用する (ごれらの設定に 接続には適用されません)(X)	ダイヤルアップまたは VPN
アドレス(E): ポート(I): 80 □ ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用した	詳細設定( <u>C</u> )
0	キャンセル

⑤ [ローカルエリアネットワーク (LAN)の設定]画面が開きます。

全てにチェックが入っていないことを 確認したら、OK ボタンをクリックしま す。

#### 【Windows 8 Web ブラウザ設定手順】



⑥ "**デスクトップ**" 画面左下にある Internet Explorer のアイコンをクリックします。



(す) "Windows Internet Explorer 10 の設定" 画面が表示されます。


「お勧めのセキュリティと互換性の設定使う」、または「お勧めの設定を使わない」を選択し、OK をクリックします。

※よくわからない場合は、「**お勧めのセキュリティと互換性の設定を使う**」を選択してください。



窓 ホームページが表示されます。以上で設定は終了です。

#### ※ もし、オフラインで表示されない場合は…



[ファイル]をクリックして、[オフライン作業]にチェックが入っていないか確認します。

入っている場合は**チェックを外しま す**。

※[ファイル]などのメニューが表示されない場合は、Alt キーを押してください。

再度、Internet Explorerを起動して、 サイトが表示されるか確認してくだ さい。

### <Windows® 8 メール設定手順>



- ・ Windows<sup>®</sup> 8 には、メールクライアントソフトがインストールされていないことがあります。メールソフトがインストールされていない場合は、まずインストールを行って以下の作業をしてください。
- ・ インターネット接続設定が完了した後にメールの設定をしてください。
- · ここでは、「Windows Live メール 2012」の設定を紹介しています。
- ・ 既に "スタート" 画面にWindows Live Mail タイルが表示されている場合、 手順⑥から設定を開始してください。
- (1) Windows Live メール 2012 でのメールアドレスの設定



① "デスクトップ"画面左隅にカーソルを移動し、表示されるスタートをクリックするか、Windows キーを押して、"スタート"画面へ戻ります。



② "スタート"画面のタイルのない スペースで右クリックし、画面右下に 表示される**すべてのアプリ**を選択し ます。



③ "**アプリ**"画面が表示されたら、登録されているアプリの中から Windows Live Mail を探します。




④ Windows Live Mail タイルの上で右クリックし、画面左下に表示されるスタート画面にピン留めするを選択します。



⑤ "スタート" 画面に Windows Live Mail タイルが表示されたことを確認します。

Windows Live Mail タイルをクリックして、設定を開始します。

- ⑥ "自分の電子メール アカウントを追加する"画面が表示されます。
- ※ この画面が表示されない場合は、(2) Windows Live メール 2012 の設定確認の手順 1~②を参照し、②の画面で[電子メール]ボタン (4) をクリックしてください。



#### [電子メールアドレス]

"登録証"に記載されたメールアドレスを入力します。尚、メールアドレスは、 すべて半角文字で入力してください。

#### [パスワード]

"登録証"に記載されたパスワードを入力します。 通信設定登録証のフリガナを読んで間違えないように入力してください。

#### [パスワードを保存する]

チェックが外れている場合は、チェックを入れてください。

#### [表示名]

ご自分の名前を入力。

相手がお客様からのメールを受信した際に送信者欄に表示されます。

#### [手動でサーバー設定を構成する]

チェックを入れてください。

全ての入力と確認が終わったら、次へをクリックしてください。

#### ⑦ "サーバー設定を構成"画面が表示されます。



#### [受信サーバーの種類]

"POP3"になっていることを確認します。

#### [受信サーバーのアドレス]

"登録証"で受信サーバー欄に記載された受信サーバーを入力します。 (すべて半角小文字で入力してください)

#### [次を使用して認証する]

"クリア テキスト"になっていることを確認します。

#### [ログオン ユーザー名]

"登録証"でアカウント名欄に記載されたアカウント名を入力します。

#### [送信サーバーのアドレス]


"登録証"で送信サーバー欄に記載された送信サーバーを入力します。 (すべて半角小文字で入力してください)

## ※ [セキュリティで保護された接続(SSL)が必要] [認証が必要] に<u>チェックを入れないでください</u>

全ての入力と確認が終わったら、次へをクリックしてください。



® 必要な情報の入力が完了しました ので、完了ボタンをクリックしてくだ さい。



⑨ Windows Live メール 2012 が 起動します。

以上で設定は完了です。

画面右上のメボタンをクリックして、 Windows Live メール 2012 を終了 してください。

(次ページ以降の設定は不要です)

#### [ご注意下さい!!]


お客様のメール保存領域は、初期値として30MBのディスク容量をご用意しております。

(一度に送受信できるメール容量は 10MB 以内です)

メールソフトの設定で"メッセージをサーバーに残す"と設定された場合、受信したメッセージはサーバ内に保存されますが、30MB以上は保存できません。

保存データが30MBに達した場合、以降は新しいメッセージを受信できなくなります。

メッセージの保存に関する設定は、次の "Windows Live メール 2012 の設定確認" をご参照ください。




④ 次に「サーバー」タブをクリックします。

特に ". (ドット)" を ", (カンマ)" と間 違えないようにしてください。

#### ※KCV 注

ユーザー名は xxxxxx@hita-net.jp ではな く、アカウント名(xxxxxx の部分のみ)を入 カしてください



⑤ 次に「詳細設定]タブをクリックし、

「配信」欄の「サーバーにメッセージのコピーを置く」の口に**チェックが入っていない**ことを確認してください。

#### (チェックをしない!)

※ここにチェックが入っていると、保存データがメールサーバー容量(30MB)を越えた場合、保存できずメールの受信ができなくなりますので注意してください。

確認が済んだら OK ボタンをクリックします。

#### 【Windows 8 Web メール設定手順】




- ⑥ [アカウント]画面に戻った後、[ホーム] をクリックします。
- ⑦ **画面右上の [閉じる]**ボタンをクリック して終了します。

以上で設定確認は終了です。

### <Windows® 7 インターネット接続手順>



- ・事前にAdministrator権限のあるユーザーアカウントでログオンして下さい。
- ・本説明の画面は、Windows® 7 のカテゴリ表示のものです。 表示の切替については、お使いのパソコンの取扱説明書をお読みください。




①[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。




②[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




③[ローカルエリア接続]をクリックし ます。




④[プロパティ]を クリックします。



⑤[ネットワーク]タブで、[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑥[全般]タブで、[IP アドレスを自動的 に取得する]と[DNS サーバのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



⑦[ローカル エリア接続のプロパティ]ウィンドウに戻ります。そのまま [OK]をクリックします。



⑧[ローカルエリア接続の状態]画面を閉じ、[ネットワークと共有センター]画面にて、[関連項目]欄の[インターネットオプション]をクリックします。



⑨[接続]タブをクリックし、リストに ダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない]を選択し、[OK]を クリックします。

以上でインターネット接続設定は完了です。

メールの設定については、次ページ以降をご覧ください。

### <Windows® 7 メール設定手順>



- Windows<sup>®</sup> 7 には、標準でメールソフトがインストールされていません。
- ・ メールソフトがインストールされていない場合は、まずインストールを行って 以下の作業をしてください。
- インターネット接続設定が完了した後にメールの設定をしてください。
- · ここでは、「Windows Live メール」の設定を紹介しています。
- 「Outlook」をご使用の場合は37ページ以降を、「OutlookExpress」をご使用の場合は51ページ以降を参考にしてください。
- ①[スタート]→[全てのプログラム]をクリックします。 [Windows Live]をクリックし、[Windows Live メール]をクリックします。




- 注) [Windows Live メール]がない場合は、「Windows Live メール」をインストールしたのちに、作業を行ってください。
- ②Windows Live メールが起動します。



※ このあと、次ページの画面が表示されず、メールソフトが起動した場合は、 30ページの手順⑥へお進みください。 ③登録証に記載された、メールアドレス、パスワードを入力します。

表示名には、名前やニックネームを入力します。表示名は、メールを送った際に相手に通知される名前です。

各項目の入力が終わったら、「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する」にチェックをして、[次へ]をクリックします。



④「受信メールサーバーの種類」で[POP3]を選択し、登録証に記載された、受信サーバー、送信サーバーを入力します。

入力が終わったら、[次へ]をクリックします。



#### ⑤[完了]をクリックします。




### 以上で設定は完了です。(次ページ以降の設定は不要です)

※ 自分のメールアドレス宛にメール送信をして、メールが受信できれば OK です。

⑥最初の状態では、メニューバーが隠れているため、画面右上の [メニュー]ボタン→[メニューバーの表示]をクリックしてください。



⑦メニューバーが表示されますので、[ツール]→[アカウント]を クリックします。




⑧[電子メールアカウント]をクリックし、[次へ]をクリックします。



**⑨登録証に記載された、メールアドレス、パスワードを入力します。** 


表示名には、名前やニックネームを入力します。表示名は、メールを送った際に相手 に通知される名前です。

各項目の入力が終わったら、「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する」にチェックをして、「次へ」をクリックします。



⑩「受信メールサーバーの種類」で[POP3]を選択し、登録証に記載された、受信サーバー、送信サーバーを入力します。

入力が終わったら、[次へ]をクリックします。



#### ⑪[完了]をクリックします。




### 以上で設定は完了です。

※ 自分のメールアドレス宛にメール送信をして、メールが受信できれば OK です。

### <Windows® VISTA インターネット接続手順>



- ・事前にAdministrator権限のあるユーザーアカウントでログオンして下さい。
- ・本説明の画面は、Windows® VISTAのカテゴリ表示のものです。 表示の切替については、お使いのパソコンの取扱説明書をお読みください。



①[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。



②[ネットワークとインターネット]を クリックします。




③[ネットワークと共有センター]をク リックします。


#### 【Windows VISTAインターネット接続手順】



④タスクの[ネットワーク接続の管理]をクリックします。




⑤ローカルエリア接続を右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。



⑥[インターネット プロトコル バー ジョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。

#### 【Windows VISTAインターネット接続手順】



⑦[全般]タブで、[IP アドレスを自動的に取得する]と[DNS サーバのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



⑧[ローカル エリア接続のプロパティ]ウィンドウに戻ります。そのまま [OK]をクリックします。



⑨[ネットワーク接続の管理]画面を閉じ、[ネットワークと共有センター] 画面にて、[関連項目]欄の[インターネットオプション]をクリックします。

#### 【Windows VISTAインターネット接続手順】



⑩[接続]タブをクリックし、リストに ダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない]を選択し、[OK] をクリックします。

以上でインターネット接続設定は完了です。

メールの設定については、次ページ以降をご覧ください。

# <Windows® VISTA メール設定手順>



- インターネット接続設定が完了した後にメールの設定をしてください。
- ここでは、「Windows メール」と「Outlook」の設定を紹介します。
- 「Windows Live メール」をご使用の場合は27ページ以降を、「OutlookExpress」をご使用の場合は51ページ以降を参考にしてください


①[スタート]→[電子メール]をクリックします。





- A メールソフトが「Windows メール」(上図のA) の場合は、38ページ手順②にお 進みください。
- B メールソフトが「Microsoft Office Outlook」(上図のB) の場合は、42ページ 手順心にお進みください。


#### 【Windows VISTA メール設定手順】



②メールソフトが起動します。



③[ツール]→[アカウント]をクリック します。



④[追加]をクリックします。

#### 【Windows VISTA メール設定手順】



⑤[電子メールアカウント]をクリック し、[次へ]をクリックします。



⑥表示名に、名前やニックネームを入力します。表示名は、メールを送った際に相手に通知される名前です。 入力が終わったら、[次へ]をクリックします。




⑦登録証に記載された、メールアドレ スを入力します。


入力が終わったら、[次へ]をクリックします。

⑧「受信メールサーバーの種類」で[POP3]を選択し、登録証に記載された、受信サーバー、送信サーバーを入力します。


入力が終わったら、[次へ]をクリックします。




⑨登録証に記載された、ユーザー名、パスワードを入力します。各項目の入力が終わったら、「パスワードを保存する」にチェックを入れて、[次へ]をクリックします。



⑩[完了]をクリックします。



①[メール]の欄に、新たにメールアドレスが追加されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。




以上で設定は完了です。(次ページ以降の設定は不要です)

※ 自分のメールアドレス宛にメール送信をして、メールが受信できれば OK です。

※ 下のスタートアップ画面が表示されず、メールソフトが起動した場合には、 手順③へお進みください。



⑫[次へ]をクリックします。 手順⑮へお進みください。




③[ツール]→[アカウント設定]をクリックします。



(4)[電子メール]タブの[新規]をクリックします。


#### 【Windows VISTA メール設定手順】



⑤下の画面が表示された場合は、
[Microsoft Exchange、POP3、
IMAP、または HTTP]にチェックを
入れ、[次へ]をクリックします。
左の画面が表示されない場合は、
手順⑥へお進みください。




⑥下の画面が表示された場合は、「アップグレードしない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。 左の画面が表示されない場合は、 手順⑥へお進みください。



⑪[はい]にチェックを入れ、[次へ]を クリックします。



®[サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。



⑨[インターネット電子メール]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。

②名前の欄には、名前やニックネームを入力します。ここに入力した名前が、メールを送った際に相手に通知されるようになります。


次に、登録証に記載されたメールアドレスを入力します。

次に、「アカウントの種類」で[POP3]を選択し、登録証に記載された、受信サーバー、送信サーバーを入力します。


次に、登録証に記載された、アカウント名、パスワードを入力します。

最後に、「パスワードを保存する」にチェックを入れます。


すべての入力が終わったら、[詳細設定]をクリックします。



#### 【Windows VISTA メール設定手順】



(21) [接続]タブをクリックし、[ローカルエリアネットワークを使用する]にチェックを入れて、[OK]をクリックします。




(22)[インターネット電子メール設定] 画面で、「次へ]をクリックします



(23) [完了]をクリックします。

(24) [アカウント設定]画面で、[名前]の欄に、新たにメールアドレスが追加されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。




### 以上で設定は完了です。

※ 自分のメールアドレス宛にメール送信をして、メールが受信できれば OK です。

# <Windows® XP インターネット接続手順>



本説明の画面は、Windows® XPのカテゴリ表示のものです。 表示の切替については、お使いのパソコンの取扱説明書をお読みください。




①[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]をクリックします。




②[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。


#### 【Windows XPインターネット接続手順】



③[ネットワーク接続]をクリックします。




④[ローカルエリア接続]を右クリック し、[プロパティ]をクリックします。




⑤[インターネット プロトコル (TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。


#### 【Windows XPインターネット接続手順】



⑥[全般]タブで、[IP アドレスを自動的 に取得する]と[DNS サーバのアド レスを自動的に取得する]を選択し、 [OK]をクリックします。



⑦[ローカル エリア接続のプロパティ]ウィンドウに戻ります。そのまま [OK]をクリックします。



⑧エクスプローラ上の[戻る]をクリックします。

#### 【Windows XPインターネット接続手順】



⑨[ネットワークとインターネット接続]画面の[インターネットオプション]をクリックします。



⑩[接続]タブをクリックし、リストに ダイヤルアップの設定がある場合は [ダイヤルしない]を選択し、[OK] をクリックします。

以上でインターネット接続設定は完了です。

メールの設定については、次ページ以降をご覧ください。

## <Windows® XP メール設定手順>



- インターネット接続設定が完了した後にメールの設定をしてください。
- ここでは、「OutlookExpress」の設定を紹介します。
- 「Windows Live メール」をご使用の場合は27ページ以降を、「Outlook」を ご使用の場合は37ページ以降を参考にしてください




①[スタート]→[電子メール]をクリックします。

注) [Outlook Express]が見当たらない場合は、[スタート]をクリックし、 [すべてのプログラム]→[Outlook Express]をクリックします。




②[ツール]→[アカウント]をクリック します。

#### 【Windows XP メール設定手順】



③[メール]タブをクリックし、[追加] →[メール]をクリックします。





④表示名の欄に、名前やニックネーム を入力します。ここに入力した名前 が、メールを送った際に相手に通知 されるようになります。

入力が終わったら、[次へ]をクリックします。




⑤登録証に記載された、メールアドレ スを入力します。


入力が終わったら、[次へ]をクリックします。

⑥「受信メールサーバーの種類」で[POP3]を選択し、登録証に記載された、受信サーバー、送信サーバーを入力します。

入力が終わったら、[次へ]をクリックします。




⑦登録証に記載された、ユーザー名、パスワードを入力します。 各項目の入力が終わったら、「パスワードを保存する」にチェックを 入れて、「次へ]をクリックします。



⑧[完了]をクリックします。



⑨[インターネットアカウント]画面で、[名前]の欄に、新たにメールアドレスが追加されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。



以上で設定は完了です。

※ 自分のメールアドレス宛にメール送信をして、メールが受信できれば OK です。

## <MacOS X の操作手順>



MacOS Xのバージョンによっては、下記の図と表示が異なる場合があります。


①[アップルメニュー]→[システム環境設定]をクリックします。



②[ネットワーク]をクリックします。



③[表示]で、ご使用になるLAN アダプタ(内蔵 Ethernet など)を選択します。



④[TCP/IP]タブの[設定]で、[DHCP サーバを参照]を選択します。






⑤ネットワーク設定画面を閉じます。

以上でインターネット接続設定は完了です。

## インターネットに接続しよう

インターネットに接続し、正常に接続できるか確認します。




インターネットに接続し、接続状態を確認してみましょう。

- WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動します
- 外部のホームページを開きます 下のアドレスを入力してみましょう(日田市ホームページ) http://www.city.hita.oita.jp/
- **3** 日田市ホームページが表示されたら、インターネット に正常に接続できています。
- ・本製品の正面のLEDランプが点灯していることを確認してから、 インターネットへ接続してください。
  - ・インターネットオプションの「LANの設定」で、プロキシを使用 する設定になっていると、正常にインターネットへ接続できない 場合がありますので、事前に設定をOFFにしておいてください。

## VoIP-TAの状態確認

パソコンの電源を入れ、本体のランプ状態を確認します。



◆本体前面のPOWERランプとWANランプ、PPPランプ、VoIPランプが点 灯していること、本体背面のPCポート状態表示ランプが点灯していることを確認して下さい。

#### ◆ランプが点灯しない場合の確認事項


POWER 777°	点灯しない	●AC アダプタ (電源プラグ) がコンセント又は本体背面の
		電源ジャックから外れていないか確認してください。
WAN 577°	点灯しない	●LANケーブルが VoIP-TA のWAN ポートと T-ONU の
		両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか、確
PPP ランプ		認してください。
		●VoIP-TAとT-ONUの両方に電源が入っているか確認し
VoIP ランプ		てください。

(注意) 本体のネジを外したり、分解などは絶対に行わないでください。

# T一〇NUの状態確認

VoIP-TAと接続した状態で、本体のランプ状態を確認します。

「PWR、OPT、LINK、100M、FULL」のランプが点灯しているかを確認してください。



### ◆ランプが点灯しない場合の確認事項

PWR ランプ	点灯しない	●AC アダプタ(電源プラグ)がコンセント又は本体の電源 ジャックから外れていないか確認してください。
OPT ランプ	点灯しない	●光インドアケーブルに破損、断線が見られないか確認し、 本ガイド裏面の問い合わせ先までご連絡ください。
LINK 577°	点灯しない	●LAN ケーブルが VoIP-TA の WAN ポートと T-ONU の 両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか、確
100M 577°		IIII 「カテッ」と自かするよく差し込まれているが、確認してください。  ■VoIP-TAとT-ONUの両方に電源が入っているか確認し
FULL ランプ		でください。

(注意) 本体のネジを外したり、分解などは絶対に行わないでください。

インターネットに関するお問い合わせ

電話 27-5001

FAX 27-5002

メール info@kcv.jp

KCV コミュニケーションズ株式会社

(日田市役所担当:情報統計課水郷テレビ情報係 22-8229)